

ETC 車載プリンタ XP-650 の料金所マスタ/ダウンロード方法と留意点

料金所マスタを更新ダウンロードする際は、以下の手順に従い、また留意点を遵守し、市販の USB メモリを使って行ってください。


- *) USB 型フラッシュメモリ(中に他データ、ファイルがないもの)をご用意下さい。
USB メモリスティックは、樹脂部(取っ手外形)幅が 18mm 以下のものをご用意ください。
18mm より幅広のものでは、USB 差込口にきちんと挿入できません。
車載プリンタ XP-650 は車載に搭載したままで構いません。

【 ダウンロード手順 】

- ① デンソーウェブホームページのダウンロード用(<http://www.denso-wave.com/download/etcsp/>)内の「車載プリンタ(XP-650)」から料金所マスターデータファイルを一旦、お客様自身のパソコンへ保存ダウンロードします。
- ② ダウンロード保存した料金所マスターデータファイル(H8_apribin)を用意した空の USB 型フラッシュメモリの直下に置き(書き込み)ます。
- ③ XP-650 プリンタの電源を入れ、ソフトを書き込んだ USB メモリを USB ポート挿入口に挿入します(認識まで 2 秒程度掛ります)。
- ④ プリンタの「R」ボタンと「日」ボタンを同時に押します (APRI Boot Start !! と印字)。
- ⑤ プリンタ本体から「ピピピピ…」と音が鳴りダウンロードが始まります。
- ⑥ プリンタからの音が「ピー——ッ」と長音(完了)になったら、プリンタの電源を切ります。
- ⑦ 電源を切った状態で USB メモリを抜き、約 10 秒待つて電源を入れます。
*) ⑥、⑦手順にて、プリンタ電源を入れたまま USB メモリを抜いても構いませんが、確実にダウンロードが終了してから USB メモリを抜いてもらうための手順としています。

バージョン確認方法: R ボタンと紙ボタンを同時に長押し。

ETC Table V がホームページ掲載のバージョン番号と同じであれば最新のダウンロードが完了。



【 留意点 】

以下の点を必ずお守りください。

- ・ 使用する USB メモリはあらかじめ中身を空にしてください。また、ウイルスに感染していないことを確認してください。ほかのファイルが存在すると予期せぬエラーや故障の原因となります。
- ・ 使用する USB メモリの中に配置するファイルはそれぞれ必ず 1 つにしてください。USB メモリ内に複数のファイルを配置するとうまく動作しなかったり、意図しない動作をする恐れがあります。
- ・ XP-650 へのダウンロード中は絶対に電源を切らないでください。途中で電源を切ると予期せぬエラーやファイルの破損、故障の原因となります。
- ・ XP-650 へのダウンロード中は絶対に USB メモリを抜かないでください。途中で USB メモリを抜くと予期せぬエラーやファイルの破損、故障の原因となります。
- ・ USB メモリへファイルを書き込む際は、必ず USB メモリの直下にファイルを配置(書き込み)してください。USB メモリ直下にファイルが存在しないと、XP-650 はファイルを認識できません。
- ・ USB へファイルを書き込む際は、絶対にファイル名を変更しないでください。ファイル名を変更すると、XP-650 は正しくファイルを認識できません。
【料金所マスタ ソフト】 H8_apribin (半角英数)
- ・ 全てのメーカーの USB メモリの動作を保証するものではありません。上記事項を正しく設定し使用してもうまくいかない場合は、別の USB メモリで再度ダウンロードをおこなってください。