

DENSO Robotics バージョンアップ情報

コントローラ・ソフトウェア機能追加・改良のお知らせ [2026.09]

平素、デンソーロボットをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、RC9コントローラのバージョンアップおよび各種ソフトウェアのバージョンアップに伴い、以下の機能を改良・追加いたします。今後もお客様への一層のサービス向上に取り組んでまいりますので、引き続きご愛用いただきますようお願い申し上げます。

● バージョン

RC9 / CRC9 コントローラ	Ver. 1.15.0
WINCAPSIII	Ver. 3.73.0
VRC9	Ver. 1.15.0
COBOTTA ソフトウェアパッケージ	Ver. 1.2.33

● 項目

【RC9 / CRC9 コントローラ】

	分類	項目
1	機能追加	コマンド追加
2	機能追加	プロバイダ追加

【WINCAPSIII】

	分類	項目
1	機能追加	アーム操作のインチングの移動量の追加

● 内容

【RC9 / CRC9 コントローラ】

項目	概要
コマンド追加	制振機能のオン/オフを切り替えるPACコマンドと、現在の設定を取得するコマンドを追加しました。
プロバイダ追加	コグネックス社ビジョンシステムCognex In-Sight2800シリーズのプロバイダを追加しました。

【WINCAPSIII】

分類	項目
アーム操作のインチングの移動量の追加	アーム操作のインチングの移動量に、0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.05 / 0.1°を追加しました。